RTISS 使用手册

- 快捷鍵列表
- HTC VIVE
- LIVE LINK VCAM
- BLACKMAGIC DESIGN 訊號源
- 匯入新場景
- Microbit 快門設定
- <u>燒錄程式至 Microbit</u>

快捷鍵列表

- H-開啟格線
- Y-顯示/隱藏 標記點
- K 顯示/隱藏 Vive Tracker
- B 截圖(合成+背景)
-] or > 下一個標記點
- [or < 前一個標記點
- F11 視窗/全螢幕
- Esc 離開
- I 切換至 Inspection Mode
- T 將當前的標記點移動到 Inspection Cam 的位置
- **Q**/ **E** Cam 往下/上
- W/ A/ S/ D Cam 往前/左/後/右
- === Development Build ===
- ; Debug Mode
- ` Console

HTC VIVE

- 1. 開始應用程式之前,請先連接 SteamVR
- 2. Steam VR 有偵測到裝置(至少要兩個追蹤器有被追蹤到)即可使用



3. 在 Device 中選擇 HTC VIVE 即可選取要使用的追蹤器代號



Live Link Vcam

- 1. 手機與電腦的 WIFI (IPV4 Address) 要相同(有些手機會有vpn擋廣告,要關掉)
- 2. WIFI 要設定為私人網路



3. IPHONE 的裝置名稱請使用純英文(不能有空格或標點符號)


Correct: myphone Incorrect: my-phone

- 4. Vcam IOS App 重置設定會比較容易被 RTISS 找到
- 5. 在 Device 中選擇 VCAM 後, 如 Livelink 選單出現裝置名稱即成功 (重複此步驟至找到裝置)
- 6. RTISS 要先找尋到裝置名稱(此範例為 Chiuuuu), IOS Vcam app 才可以按 Connect




BLACKMAGIC DESIGN 訊號源

- 1. 請使用 <u>BLACKMAGIC DESIGN 之撷取卡</u>
- 2. 找到當前擷取卡所接收的 INPUT 之影像格式 (ex. 1080i50)



3. 在 RTISS 中的 Camera 選項選擇與擷取卡相同之解析度與幀率




匯入新場景

- 1. 開啟遊戲庫找到要加入的場景
- 2. 透過 Migrate / 加入專案 將其加入到 RTISS 專案的 Content/ 中
- 3. 依照<u>影片</u>中的方式, 將 Content/VPStudioCore/VPCoreLiveLink1Camera *(Level)* 加入 到新場景中 *(Persistent Level)*



4. 將 TanlentMark 拖曳至場景中即完成標記點的設置




5. (重要) 當設定好所有標記點時, 請先切換至 Yameme (Level)



6. 先前設定好的標記點也會跟著轉移過來,再將那些標記點剪下,回到原先的場景中貼上即完成該場景的標記點設定

Microbit 快門


- 1. 使用 micro usb 將快門裝置接上電腦設備
- 2. 執行 python 程式 (RTISS-microbit.exe)




3. 要拍攝前需<u>先選取到</u> RTISS 的視窗即可按鈕截圖

燒錄程式至 Microbit

1. 找到程式碼中 microbit-RTISS.hex



2. 到 Microbit 的官網程式編輯器, 將這個檔案匯入(Import)



3. 將 Microbit 的板子接入後, 按下 Download 即可將程式碼燒入板子中

